



RTMP推流指南

关于本指南

本指南主要介绍如何通过 RTMP 协议将会议中的视频图像推送到直播平台上，从而用户可以在直播平台上观看会议直播。

目录

关于本指南	iii
目录.....	v
获取直播推流地址.....	1
会控邀请.....	3

获取直播推流地址

你需要获取直播推流地址，用于将视频推流到直播平台上。每个账号都有一个通用的直播推流地址。

直播推流地址构成：RTMP 地址和对应直播间的直播码组合而成。例如：RTMP 地址为：rtmp://send3a.douyu.com/live，直播码：

5486859rXVwaDxMo?wsSecret=7bd1f4196becd00d48c7f09ed8eaba03&wsTime=5be94731&wsSeek=off&wm=0&tw=0，那么斗鱼直播推流地址为 rtmp://send3a.douyu.com/live/5486859rXVwaDxMo?wsSecret=7bd1f4196becd00d48c7f09ed8eaba03&wsTime=5be94731&wsSeek=off&wm=0&tw=0。

以下内容以斗鱼平台为例。

获取直播推流地址：

1. 登录斗鱼平台。
2. 移动鼠标到页面右上角斗鱼账号上方，然后点击**直播设置**->**开始直播**。



弹出以下提示：



3. 点击**确定**。

4. 点击**推流码**，获取 RTMP 地址和直播码。



会控邀请

你可以使用 RTMP 协议将会议中的视频图像推送到直播平台上，用户可以在直播平台上观看会议直播。

通过使用 RTMP 协议将会议中的视频图像推送到直播平台上：

1. 预约视频会议，然后以主持人的身份进入会议控制页面。
2. 点击页面右上方邀请。
3. 选择邀请其他。
4. 从**通话协议**下拉框中选择 **RTMP**，输入直播服务器的推流地址，向指定的直播平台推送会议中的视频。
(可选) 勾选**第二路视频流**复选框，可以单独分享参会人员分享的内容。

邀请他人加入会议

邀请联系人 **邀请其他** 邮件邀请

呼叫H.323/SIP视频会议终端、SfB(Lync)客户端或RTMP地址

通话协议：

RTMP地址：

第二路视频流

5. 点击**呼叫**，开始推流。
推流成功后，页面右上方显示如下：



6. 返回斗鱼直播平台，观看会议直播。

客户反馈

我们正在努力提高文档的质量并且非常乐意收到您的反馈。可以将您的意见和建议通过邮件方式发送到 DocsFeedback@yealink.com。

技术支持

请访问 Yealink 官网(<http://support.yealink.com>)获取最新的固件、指南、常见问题解答和产品手册等。为了更好的服务，推荐你使用 Yealink Ticketing 系统 (<https://ticket.yealink.com>) 反馈所有技术问题。